



Инструкция по установке и настройке приложения NAU Лента Про

Решение: NAU Лента Про (NauFeedPro)

Дата документа: 19.08.2026

Версия документа: 1.6

Версия приложения: 1.6.5



[Инструкция по установке NAU Лента Про](#)

[Установка. Технические требования](#)

[Инструкция по настройке NAU Лента Про](#)

[Настройка функциональности «Файлы и форматирование»](#)

[Настройка функциональности «Хештеги»](#)

[Настройка функциональности «Связи с записями»](#)

[Настройка функциональности «Тегирование организационной роли»](#)

[Настройка функциональности «Фильтры в ленте»](#)

[Настройка ширины Ленты](#)



Инструкция по установке NAU Лента Про

Для установки пакета Лента Про (NauFeedPro) на платформу BPMSoft используется стандартный раздел установки приложений, доступный в дизайнере системы (Рисунок 1).




Рисунок 1 – Дизайнер системы

После перехода в раздел с установкой приложения необходимо нажать на кнопку «Добавить приложение», в выпадающем списке выбрать пункт «Установить из файла» и выбрать архив пакета Лента Про (в формате gz или zip) (Рисунок 2).




Рисунок 2 – Страница установки приложения

После выбора файла будет запущен стандартный механизм установки пакета. По окончании процесса установки необходимо выйти из системы и повторно выполнить вход.

Установка. Технические требования

Совместимость с ОС: Windows, Linux.

Поддержка СУБД: MsSQL, PostgreSQL.

Инсталляция: .NET Framework, .NET Core, .NET 8.



Инструкция по настройке NAU Лента Про

После установки пакета NauFeedPro в BPMSoft появятся дополнительные системные настройки (Рисунок 3):

- Включить возможность добавлять файлы, форматирование и цитирование в пост ленты (NauEnableFilesAndRichTextOnFeedPosts).
- Включить возможность добавлять фильтры в ленте (NauEnableFiltersOnFeedPage).
- Включить возможность добавлять хештеги в пост ленты (NauEnableHashtagsOnFeedPosts).
- Включить возможность добавлять связи с записями в пост ленты (NauEnableLinksOnFeedPosts).
- Включить возможность упоминать организационную роль (NauEnableOrgRolesTag).
- Максимальный размер превью изображений в ленте (пиксели) (NauMaxPreviewSize).
- Установить ширину ленты (NauSetFeedWidth).

Название	Код
... Включить возможность добавлять файлы, форматирование и цитирование в пост ленты	NauEnableFilesAndRichTextOnFeedPosts
... Включить возможность добавлять фильтры в ленте	NauEnableFiltersOnFeedPage
... Включить возможность добавлять хештеги в пост ленты	NauEnableHashtagsOnFeedPosts
... Включить возможность добавлять связи с записями в пост ленты	NauEnableLinksOnFeedPosts
... Включить возможность упоминать организационную роль	NauEnableOrgRolesTag
... Максимальный размер превью изображений в ленте (пиксели)	NauMaxPreviewSize
... Установить ширину ленты	NauSetFeedWidth

Рисунок 3 – Системные настройки NAU Лента Про

Настройка функциональности «Файлы и форматирование»

Включите системную настройку «Включить возможность добавлять файлы, форматирование и цитирование в пост ленты» (NauEnableFilesAndRichTextOnFeedPosts) в Дизайнере системы → Системные настройки.



При необходимости измените значение системной настройки «Максимальный размер превью изображений в ленте (пиксели)» (NauMaxPreviewSize). По умолчанию в настройке указано значение 150 пикселей.

Прикрепление файлов учитывает коробочные системные настройки «Максимальный размер загружаемого файла» (MaxFileSize) и настройки безопасной загрузки файлов, описанных в статье [«Безопасная загрузка файлов»](#) Базы знаний BPMSoft.

Настройка функциональности «Хештеги»

1. Включите системную настройку «Включить возможность добавлять хештеги в пост ленты» (NauEnableHashtagsOnFeedPosts) в Дизайнере системы → Системные настройки.
2. Добавьте роли или пользователей в операцию «Управление публичными тегами» (CanManagePublicTags) в Дизайнере системы → Права доступа на операции.
Чтобы включить функциональность для всех пользователей, добавьте роль «Все сотрудники» (Рисунок 4).




Рисунок 4 – Добавление прав доступа к операции «Управление публичными тегами»

3. (Опционально) Для ограничения возможности создания и чтения хештегов для конкретных пользователей или ролей настройте права на доступ к объекту «ESN тег» (EsnTag) в Дизайнере системы → Права доступа на объекты.



Для просмотра всех созданных хештегов добавьте справочник по объекту «ESN тег» в разделе Конструктор → Справочники.

Настройка функциональности «Связи с записями»

1. Включите системную настройку «Включить возможность добавлять связи с записями в пост ленты» (NauEnableLinksOnFeedPosts) в Дизайнере системы → Системные настройки.
2. Добавьте одну или несколько схем объектов, для которых включаете связи, в справочник «ESN тег схемы» в Дизайнере системы → Справочники (Рисунок 5).

Рекомендуем сразу добавить в справочник следующие записи:

- Контрагенты.
- Контакты.
- Канал.




Рисунок 5 – Справочник «ESN тег схемы»



Примечание. Если при добавлении схемы в справочник «ESN тег схемы» для одной сущности отображается более одной записи, измените вид реестра справочника: через меню «Вид» добавьте в реестр дополнительную колонку (например, «Id» или «Пакет»). После внесения изменений выйдите из системы и повторно выполните вход для сброса кэша приложения. После повторного входа для каждой сущности будет доступна для выбора только одна схема — выберите нужную схему и добавьте её в справочник.

Настройка функциональности «Тегирование организационной роли»

Включите системную настройку «Включить возможность упоминать организационную роль» (NauEnableOrgRolesTag) в Дизайнере системы → Системные настройки.

Заполните справочник «Доступные для упоминания организационные роли»: добавьте роли, которые пользователи смогут выбрать для упоминания в сообщении Ленты. Например, роль «1-я линия поддержки». Если требуется включить упоминание для всех вложенных ролей, то заполните колонку «Включить для вложенных» значением «Да». По умолчанию в ней проставлено значение «Нет».

Настройка функциональности «Фильтры в ленте»

Включите системную настройку «Включить возможность добавлять фильтры в ленте» (NauEnableFiltersOnFeedPage) в Дизайнере системы → Системные настройки.

Настройка ширины Ленты

Системная настройка «Установить ширину ленты» (NauSetFeedWidth) позволяет задать ширину контейнера ленты сообщений. Значение должно включать единицы измерения CSS (например: 800px, 100%, 72.4em). Если значение не задано, используется значение по умолчанию в зависимости от версии системы: 100% для версии BPMSoft 1.9 и выше, 72.4em для более ранних версий.



Подробное описание возможностей NAU Лента Про содержится в [«Инструкции по использованию приложения NAU Лента Про»](#).

Надеемся, что наши решения будут вам полезны! Если у вас есть вопросы по продукту, напишите на почту hello@nau.io.