



Инструкция по установке

По программному решению
«ОР Склад для BPMSoft»

Оглавление

1. Установка программного решения «ОР Склад для BPMSoft»	3
2. Первичная настройка	6
2.1. Указать аббревиатуры для названий складских операций в справочнике «Типы складских операций»	6
2.2. Указать для продуктов используемые единицы измерения	7

1. Установка программного решения «OP Склад для BPMSoft»

Для того чтобы установить программное решение «OP Склад для BPMSoft», необходимо:

1. Перейти в дизайнер системы (рис. 1.1.).




Рис. 1.1. – Переход в дизайнер системы

2. Открыть раздел «Установка и удаление приложений» (рис. 1.2.).




Рис. 1.2. – Дизайнер системы, пункт «Установка и удаление приложений»

3. Нажать «Добавить приложение» – «Установить из файла» (рис. 1.3.).




Рис. 1.3. – Выбор файла для установки

4. В открывшейся вкладке нажать «Выбрать файл» (рис. 1.4.) и в появившемся окне выбрать файл пакета с программным решением «WarehouseManagement_OP_v.01.gz».




Рис. 1.4. – Выбор файла для установки

5. Дождаться установки пакета и перейти в конфигуратор системы.
6. В конфигураторе выбрать текущий пакет и нажать «Свойства» (рис. 1.5.).




Рис. 1.5. – Выбор пункта «Свойства пакета»

7. На открывшейся странице в блоке «Зависит от пакетов» добавить установленный пакет (рис. 1.6.).

Свойства пакета

Название
Custom

Версия пакета

Издатель ?
Customer

☐ Компилировать в отдельную сборку

Описание
Custom Package

Зависимости Системная информация

^ Зависит от пакетов ?

Поиск по пакетам

VisaNotification

WSFieldsmanagement

WarehouseManagement_OP_v.01

WbCollaborations

WbCore

WebCaseForm

+ Добавить

^ Зависимые пакеты ?

Поиск по пакетам

Рис. 1.6. – Установление зависимостей текущего пакета

8. Компилировать систему.

2. Первичная настройка

После установки программного решения для корректной работы необходимо выполнить первичную настройку системы:

2.1. Указать аббревиатуры для названий складских операций в справочнике «Типы складских операций»

По умолчанию, для типов складских операций будут установлены следующие значения:

Поступление – R;

Перемещение – M;

Отгрузка – S.

Данные значения будут использоваться при нумерации складских операций, поэтому если значения по умолчанию не подходят, их можно изменить. Для этого необходимо перейти в дизайнер системы и открыть раздел «Справочники» (рис. 2.1.1.).




Рис. 2.1.1. – Дизайнер системы, пункт «Справочники»

Найти группу справочников «Складские операции» и открыть справочник «Типы складских операций» (рис. 2.1.2.).




Рис. 2.1.2. – Справочник «Типы складских операций»

В справочнике изменить значения для поля «Аббревиатура» (рис. 2.1.3.).




Рис. 2.1.3. – Колонка «Аббревиатура» в справочнике «Типы складских операций»

2.2. Указать для продуктов используемые единицы измерения

В системе расчет движения остатка может осуществляться в разных единицах измерения.

Для настройки дополнительных единиц измерения необходимо перейти в раздел «Продукты», открыть на страницу продукта и добавить новую запись на деталь «Единицы измерения» (рис. 2.2.1.).

Процессор Intel Core i9-14900K OEM

Выполнить команду

Заккрыть Действия

Название*
Процессор Intel Core i9-14900K OEM

Код
SRN48

Архивный

Ответственный
Федоров Дмитрий Иванович

Ссылка

Основная информация Характеристики Дочерние и родительские продукты Дерево продукта Цены и остатки Складские операции Файлы и примечания Лента

Категоризация

Категория
Компьютерная техника

Торговая марка
Intel Corporation

Тип
Процессоры

Базовая цена

Цена, руб.
64 000,00

Налог
НДС

Единица измерения*
штук

Единицы измерения

Название	Краткое название	Базовая	Базовых единиц
штук	шт.	Да	1,000

Рис. 2.2.1. – Деталь «Единицы измерения» на странице продукта

В поле «Единица измерения» указать новую единицу измерения продукта, в поле «Базовых единиц» указать отношение данной единицы измерения к базовой единице измерения продукта.

Процессор Intel Core i9-14900K OEM / Единица измерения продукта

Выполнить команду

Сохранить Отмена

Продукт
Процессор Intel Core i9-14900K OEM

Базовая

Архив

Единица измерения*
упаковок

Базовых единиц*
10,000

Рис. 2.2.2. – Страница детали «Единицы измерения»