

Приложение «УН Утилиты для администраторов»

Предоставление частичного доступа к конфигуратору.

1. Зайдите в «Дизайнер системы» - «Пользователи и администрирование» - «Права доступа на операции»
2. Через фильтр найдите операцию «Доступ к Дизайнеру системы» или Код = «AccessToSystemDesigner» (Рисунок 1)
3. Добавьте права группам или отдельным пользователям.
4. Готово! Можете пользоваться функциями пакета!




Рисунок 1

Отражение прямых и косвенных ролей пользователя

Чтобы увидеть все роли, которые выданы пользователю нужно:

1. Зайти в раздел «Пользователи»
2. Открыть карточку интересующего пользователя и перейти на вкладку «Роли»
3. Внизу вы найдете новую деталь «Роли пользователя» (Рисунок 2), на которой отображаются Все роли, которые получил пользователь из разных источников, в том числе делегированные или же унаследованные от других пользователей - если пользователь является членом Группы руководителей.




Рисунок 2

Быстрый переход в разделы настройки



Опция быстрого перехода через значок  в верхней части коммуникационной панели доступен пользователю с доступом к операции «Доступ к Дизайнеру системы».

Чтобы перейти к интересующему функционалу требуется нажать на значок, а затем выбрать интересующий пункт. (Рисунок 3)




Рисунок 3

- Диагностика Exchange Listener

Данный пункт приведет вас на страницу диагностики корректной настройки связки с Exchange Listener необходимого для отправки и получения писем (Рисунок 4)




Рисунок 4

Подробнее о диагностике данного сервиса вы можете прочитать в статье [Базы знаний](#)

- Подписки Exchange

При нажатии на данный пункт вы попадаете на интерфейс микросервиса Exchange Listener (Рисунок 5), где можете увидеть какие почтовые адреса на он обслуживает и в каком они состоянии. По сути это более расширенная диагностика из пункта выше.




Рисунок 5

Подробнее в [статье Базы знаний](#)

- Функциональность

Данный пункт ведет нас на страницу управления [Функциональностью системы](#). (Рисунок 6)

Рисунок 6

- Мониторинг фоновых потоков

Данный пункт ведет нас на страницу мониторинга потоков. Это может быть полезно разработчикам в определённых ситуациях. (Рисунок 7)

```

"statistics": {
  "CurrentOperatingMode": "InMemory",
  "BusState": "Started",
  "ForcedInMemory": false,
  "BufferedMessagesCount": 0,
  "UndeliveredMessagesStats": {
    "TimeFromFirstSent": null,
    "TimeFromLastSent": null,
    "PendingDeliveryMessagesCount": 0
  },
  "TotalMessagesSentToBroker": 0,
  "TotalMessagesDeliveredToBroker": 0,
  "TotalMessagesConsumedFromBroker": 0,
  "TotalMessagesConsumedInMemory": 190,
  "TotalSendFaults": 0
},
"nodeIpAddress": "127.0.0.1",
"success": true,
"errorInfo": null

```

Рисунок 7

- Настройка почтовых провайдеров

Пункт полезный администраторам системы, позволяющий быстро попасть на страницу добавления или изменения почтовых серверов, подробнее в статье [Базы знаний](#) (Рисунок 8)




Рисунок 8

- Конфигуратор

Данный пункт ведет к самому востребованному разделу [«Конфигурация»](#) (Рисунок 9)




Рисунок 9